


For Windows, Mac, Palm OS, and Pocket PC

FileMaker Mobile 2.1

Companion for Palm OS
and Pocket PC

ユーザーズガイド



2001–2002 FileMaker, Inc. All rights reserved. FileMaker 及びファイルメーカーは、FileMaker, Inc. の登録商標です。ファイルフォルダロゴは FileMaker, Inc. の商標です。その他記載された会社名及びロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。また、製品及びサンプルファイル等に登場する会社名、氏名、住所などのデータは全て架空のもので、実在する企業、人物とは一切関係ありません。

目次

第1章

ファイルメーカー Mobile のインストール

ユーザ登録とサポート

新機能

ファイルメーカー Mobile のインストール

システムの必要条件

ファイルメーカー Mobile プラグインと同期

モジュールのインストール

Palm OS ハンドヘルドへのファイルメーカー

Mobile アプリケーションのインストール

Pocket PC ハンドヘルドへのファイルメーカー

Mobile アプリケーションのインストール

ファイルメーカー Mobile の削除

ファイルメーカー Mobile の Palm OS ハンド
ヘルドからの削除

ファイルメーカー Mobile コンポーネントの
Pocket PC ハンドヘルドからの削除

ファイルメーカー Mobile のデスクトップ
コンピュータからの削除

第2章

ファイルメーカー Mobile の設定

ファイルメーカー Mobile と使用するファイル

メーカー Pro データベースの設定

ハンドヘルドへダウンロード可能なデータベースの確認

第3章

ファイルメーカー Mobile for Palm OS の使用

ハンドヘルドへのファイルメーカー Pro データベースの転送

ハンドヘルド上でデータベースを開く

レコードの表示

レコードの追加

レコードの検索

レコードのソート

レコードの削除

1-1 対象レコードの全レコードの削除

1-1 ハンドヘルドからのデータベースの削除

1-2 設定

1-2 ハンドヘルドとコンピュータの間でのデータの同期

第4章

ファイルメーカー Mobile for Pocket PC の使用

1-4 ハンドヘルドへのファイルメーカー Pro データベースの転送

ハンドヘルド上でデータベースを開く

1-4 レコードの表示

1-5 レコードの追加

レコードの検索

1-5 レコードのソート

レコードの削除

1-5 対象レコードの全レコードの削除

ハンドヘルドからのデータベースの削除

1-6 ハンドヘルドとコンピュータの間でのデータの同期

第5章

ファイルメーカー Mobile を使用するためのヒント

製品情報

フィールドの内容

フィールド定義

ファイルメーカー Mobile の仕様

新しいハンドヘルドの使用

第 1 章

ファイルメーカー Mobile のインストール

ファイルメーカー® Mobile と Palm OS または Pocket PC ハンドヘルドを使用すると、次のことが可能になります。

- ファイルメーカー Pro のデータベースからすべてまたは一部の情報を選択して、ハンドヘルドに転送する。
- オフィス以外の場所でデータベースのレコードを表示、検索、編集、追加、ソート、および削除する。
- デスクトップデータベースとハンドヘルドデータベースの両方に加えた変更を同期する。

Palm OS または Pocket PC についての知識をお持ちでない場合は、HotSync または ActiveSync ソフトウェアを使ってハンドヘルド上のデータとコンピュータ上のデータを同期する方法を理解しておく必要があります。また以前にハンドヘルドで同期機能を実行したことがない場合は、お持ちのハンドヘルドに付属のマニュアルを参照してください。

ユーザ登録とサポート

ご購入いただいたファイルメーカー社製品について、ファイルメーカー社からのテクニカルサポートやバージョンアップサービスをご提供するには、ユーザ登録を行っていただく必要があります。

ユーザ登録は次の方法にて行えます。

オンラインユーザ登録

弊社ホームページ www.filemaker.co.jp からオンラインユーザ登録ができます。または、ファイルメーカー Pro アプリケーションの [ヘルプ] メニューから [ファイルメーカー Web ページ] を選択し、表示されるページから弊社のホームページへ進む方法もあります。

ユーザ登録カード

ご購入された製品に同梱されている「ユーザ登録カード」に必要な事項をご記入の上、ファイルメーカーカスタマセンターまでお送りください。

重要 サポート操作上のご質問などサポートについてはファイルメーカーコールセンターまで、ユーザ登録やアップグレードについてはファイルメーカーカスタマセンターまでご連絡ください。各サポートセンターの連絡先は登録カードの「ユーザサポートのご案内」に記載されています。

新機能

ファイルメーカー Mobile 2.1 コンパニオンには、次のような新機能があります。

- Pocket PC ハンドヘルドのサポート
- ファイルメーカー Pro 6 との互換性
- Symbol 社製のバーコードスキャナデバイスのサポート

次の機能はファイルメーカー Mobile 2 で追加されたもので、ファイルメーカー Mobile 2.1 でも利用可能です。

- ポップアップメニュー、ポップアップリスト、シングルチェックボックス、アドレス参照などのデータ入力オプションの強化
- データの編集、列のサイズ変更および表示順の変更をサポートする新しい一覧表示機能
- テキストの色および配置を設定するための表示オプションの強化
- ファイルメーカー Pro 5.5 との互換性
- ハンドヘルド上で最大 50 フィールドをサポート

- ローカルのマルチユーザデータベースのサポート
- Sony ハンドヘルド上でジョグダイヤルナビゲータのサポート

ファイルメーカー Mobile の最新情報については、CD-ROM の内容を参照して Readme ファイルを表示するか、www.filemaker.co.jp にアクセスしてください。

注意 アドレス参照は Palm OS ハンドヘルドでのみサポートされます。

ファイルメーカー Mobile のインストール

コンピュータにファイルメーカー Mobile プラグインと同期モジュールをインストールし、ハンドヘルドにファイルメーカー Mobile アプリケーションをインストールします。

重要 旧バージョンのファイルメーカー Mobile を使用している場合は、最初に、1-5 ページの「ファイルメーカー Mobile の削除」の指示に従って旧バージョンを削除してください。

ファイルメーカー Mobile は、次のオペレーティングシステム(英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、およびスペイン語対応)で動作するように設計されています。

コンポーネント	表示される言語
ファイルメーカー Mobile プラグイン	ファイルメーカー Pro で使用されている言語
ファイルメーカー Mobile 同期モジュール	デスクトップオペレーティングシステムで使用されている言語
ファイルメーカー Mobile アプリケーション	Palm OS または Pocket PC で使用されている言語

システムの必要条件 (Windows)

ハードウェアの必要条件

- Intel 互換 Pentium 90 MHz 以上のプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータ (Pocket PC の場合は Pentium 166 以上)
- 必要な RAM 容量 : 32MB (Pocket PC の場合は 64MB)
- CD-ROM ドライブまたは DVD ドライブ
- ハードディスクドライブ
- シリアルまたは USB ポート

ソフトウェアの必要条件

- ファイルメーカー Pro 5.5v2 または 6*
- Windows 98、Windows Me、Windows NT Workstation 4.0(Service Pack 3 以降)、Windows 2000 Professional、または Windows XP
- Palm OS ハンドヘルドの場合 : Palm Desktop 3.1 以上** のソフトウェアと HotSync マネージャ
- Pocket PC ハンドヘルドの場合 : ActiveSync 3.5 以上**

システムの必要条件 (Mac OS X)

ハードウェアの必要条件

- Apple PowerMac G3 または G4 (プロセッサアップグレードカードはサポートされません)
- 必要な RAM 容量 : 128MB
- CD-ROM ドライブまたは DVD ドライブ
- ハードディスクドライブ
- シリアルまたは USB ポート

ソフトウェアの必要条件

- ファイルメーカー Pro 5.5v2 または 6*
- Mac OS X バージョン 10.1
- Palm Desktop 4.0 以上** のソフトウェアと HotSync マネージャ

システムの必要条件 (Mac OS)

ハードウェアの必要条件

- PPC 601 以上のプロセッサを搭載した Mac OS コンピュータ
- 必要な RAM 容量 : 32MB
- CD-ROM ドライブまたは DVD ドライブ
- ハードディスクドライブ
- シリアルまたは USB ポート

ソフトウェアの必要条件

- ファイルメーカー Pro 5.5v2 または 6*
- Mac OS バージョン 8.1 から 9.2
- Palm Desktop 2.5 以上** のソフトウェアと HotSync マネージャ

システムの必要条件 (Palm OS)

ハードウェアとソフトウェアの必要条件

- Palm OS 互換ハンドヘルド
- 必要な RAM 容量 : 2MB
- Palm OS 3.1 以上**
- HotSync クレードルまたはケーブル

システムの必要条件 (Pocket PC)

ハードウェアとソフトウェアの必要条件

- Pocket PC 2002 ARM 互換ハンドヘルド
- 必要な RAM 容量 : 16MB
- ActiveSync クレードル

* ファイルメーカー Mobile 2.1 にはファイルメーカー Pro 5.5v2 または 6 (ファイルメーカー Mobile 2.1 には含まれておりません) が必要です。ファイルメーカー Mobile 2.1 は、ファイルメーカー Pro の評価版では動作しません。

** 記載されているバージョンは最低限の必要条件です。このソフトウェアは、ファイルメーカー社によって確認された以降のバージョンでも動作します。

ファイルメーカー Mobile プラグインと同期モジュールのインストール

重要 旧バージョンのファイルメーカー Mobile を使用している場合は、最初に、1-5 ページの「ファイルメーカー Mobile の削除」の指示に従って旧バージョンを削除してください。

ファイルメーカー Mobile プラグインと同期モジュールをインストールするには、次の操作を行います。

1. 開いているプログラムを終了し、ウィルス保護ユーティリティを解除します。
2. CD-ROM からインストールする場合は、CD-ROM ドライブまたは DVD ドライブに CD-ROM を挿入します。
3. 次のいずれかの操作を実行します。

システム	操作
Windows	[ファイルメーカー Mobile をインストールする] をクリックします。
Mac OS 8.1 から 9.x	[FileMaker Mobile] をダブルクリックします。
Mac OS X	[FileMaker Mobile X] をダブルクリックします。

4. 画面に表示される指示に従います。

■ ソフトウェア・ライセンスが表示されたら、ライセンスの内容を確認します。ライセンスの条項に同意する場合は、[ライセンスの条項に同意します] を選択して [次へ] (または [同意]) をクリックします。

■ インストールキーの入力を求めるメッセージが表示されたら、製品に記載されているインストールキーを入力して [次へ] (または [OK]) をクリックします。

■ **Mac OS および Mac OS X** ご使用のコンピュータ上に、複数のファイルメーカー Pro または HotSync マネージャアプリケーションが存在する場合は、インストーラにより、ファイルメーカー Mobile とともに使用するアプリケーションの選択を要求するメッセージが表示されます。

5. インストールが終了したら、[完了] または [終了] をクリックします。

Palm OS ハンドヘルドへのファイルメーカー Mobile アプリケーションのインストール

重要 旧バージョンのファイルメーカー Mobile を使用している場合は、最初に、1-5 ページの「ファイルメーカー Mobile の削除」の指示に従って旧バージョンを削除してください。

Palm OS ハンドヘルドにファイルメーカー Mobile アプリケーションをインストールするには、次の操作を行います。

1. Windows または Mac OS 上で、Palm Desktop アプリケーションを起動します。
2. [インストール] ツール (Windows) をクリックするか、または [HotSync®] メニューから [Palm ファイルのインストール...](Mac OS) を選択します。
3. [追加...](Windows) または [リストに追加](Mac OS) をクリックします。
4. ハンドヘルド用のファイルメーカー Mobile アプリケーションがインストールされているフォルダに移動します。
5. [FileMaker Mobile.prc] を選択して、[開く] (Windows) または [追加] (Mac OS) をクリックします。
6. フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、またはスペイン語バージョンの Palm OS を使用している場合は、[追加...](Windows) または [リストに追加] (Mac OS) をクリックします。

該当する言語ファイルを選択して、[開く] (Windows) または [追加] (Mac OS) をクリックします。

言語	選択する言語ファイル
フランス語	FileMaker Lang French.prc
ドイツ語	FileMaker Lang German.prc
イタリア語	FileMaker Lang Italian.prc
日本語	FileMaker Lang Japanese.prc
スペイン語	FileMaker Lang Spanish.prc

7. [終了] をクリックして、[OK] をクリックするか (Windows)、またはウインドウを閉じます (Mac OS)。


8. HotSync 機能を実行してアプリケーションをハンドヘルドにインストールします。

データベースをハンドヘルドに転送する方法については、第 2 章「ファイルメーカー Mobile の設定」を参照してください。

Pocket PC ハンドヘルドへのファイルメーカー Mobile アプリケーションのインストール

Pocket PC ハンドヘルドにファイルメーカー Mobile アプリケーションをインストールするには、次の操作を行います。

1. Pocket PC ハンドヘルドをクレードルに挿入します。
2. Windows で ActiveSync を起動します。
3. [ツール] メニューから [アプリケーションの追加と削除...] を選択します。
4. [FileMaker Mobile] アプリケーションのチェックボックスを選択します。



5. [OK] をクリックします。
6. ハンドヘルドにプロンプトが表示されたら、ハンドヘルドをクレードルから取り外し、もう一度挿入します。これにより、ダウンロードするファイルを ActiveSync が識別できます。
7. Windows で [OK] をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。
8. ActiveSync で、[ツール] メニューから [オプション...] を選択します。
9. [FileMaker Mobile] アプリケーションのチェックボックスを選択して [OK] をクリックし、ActiveSync からハンドヘルドにファイルを転送することができるようにします。

データベースをハンドヘルドに転送する方法については、第 2 章「ファイルメーカー Mobile の設定」を参照してください。

ファイルメーカー Mobile の削除

ファイルメーカー Mobile の Palm OS ハンドヘルドからの削除

重要 この操作を行うと、ご使用のハンドヘルドからファイルメーカー Mobile データベースが削除されます。続行する前に、必ず HotSync 機能を実行してファイルメーカー Mobile データベースのバックアップを作成するようにしてください。

1. ハンドヘルドのアプリケーション起動画面で、[アプリケーション] メニューから [削除...] を選択します。
2. [FileMaker]、[削除...] を順にタップします。
3. [はい] をタップしてから [終了] をタップします。

ファイルメーカー Mobile コンポーネントの Pocket PC ハンドヘルドからの削除

重要 ファイルメーカー Mobile ソフトウェアを削除する前に、必ず ActiveSync 操作を実行してファイルメーカー Mobile データベースのバックアップを作成するようにしてください。

Pocket PC ハンドヘルドからファイルメーカー Mobile を直接削除する場合

Pocket PC ハンドヘルドからファイルメーカー Mobile アプリケーションを直接削除するには、次の操作を行います。

1. ハンドヘルドで、[スタート] メニューから [設定] を選択します。
2. [システム] タブをタップします。
3. [プログラムの削除] をタップします。
4. [FileMaker Mobile] アプリケーションをタップして、[削除] をタップします。
5. プロンプトが表示されたら、ハンドヘルドを再起動します。続いて、手順 1 から 4 を繰り返し、ファイルメーカー Mobile のシステムファイルがメモリ内に存在しているときには削除できないその他のファイルを削除します。

Windows デスクトップで ActiveSync を使用して Pocket PC ハンドヘルドからファイルメーカー Mobile を削除する場合

Windows デスクトップ上で ActiveSync を使用して Pocket PC ハンドヘルドからファイルメーカー Mobile アプリケーションを削除するには、次の操作を行います。

1. Windows デスクトップで ActiveSync を起動します。
2. [ツール] メニューから [アプリケーションの追加と削除...] を選択します。
3. [FileMaker Mobile] アプリケーションのチェックボックスの選択を解除して、[OK] をクリックします。
4. ハンドヘルドにプロンプトが表示されたら、ハンドヘルドを再起動します。続いて、手順 1 から 3 を繰り返し、ファイルメーカー Mobile のシステムファイルがメモリ内に存在しているときには削除できないその他のファイルを削除します。

注意 この操作を行うと、Pocket PC ハンドヘルドからはファイルメーカー Mobile アプリケーションが削除されますが、デスクトップ PC からは削除されません。後で PC からハンドヘルドにファイルメーカー Mobile アプリケーションを再インストールすることができます。

ファイルメーカー Mobile のデスクトップコンピュータからの削除

ファイルメーカー Mobile のコンピュータからの削除 (Windows)

1. ファイルメーカーPro アプリケーションを開いている場合は閉じます。
2. [スタート] ボタンをクリックして、[設定] サブメニューから [コントロールパネル] を選択します。
3. [アプリケーションの追加と削除] または [プログラムの追加と削除] をダブルクリックします。
4. アプリケーションプログラムの一覧から、[FileMaker Mobile] を選択します。

5. [削除] または [追加と削除] ボタンをクリックします。
6. [はい] をクリックして、ファイルメーカー Mobile を削除することを確認します。
7. [閉じる] または [OK] をクリックします。

ファイルメーカー Mobile 1.0 のコンピュータからの削除 (Mac OS)

コンピュータから次の項目を削除します。

削除する項目	削除する項目を含むフォルダ
ファイルメーカーコンジット	Palm:コンジット
ファイルメーカー Mobile.prc	Palm:エクストラ
Mobile フォルダ	ファイルメーカー Pro 5.x
Mobile コンパニオン Palm OS	ファイルメーカー Pro 5.x: ファイルメーカー機能拡張

ファイルメーカー Mobile 2.0 のコンピュータからの削除 (Mac OS)

1. ファイルメーカーPro アプリケーションを開いている場合は閉じます。
2. ファイルメーカー Mobile 2.0 のインストーラをダブルクリックします。
3. [アンインストール] を選択します。
4. [アンインストール] をクリックします。
5. [OK] をクリックします。

第2章

ファイルメーカー Mobile の設定


この章では、ファイルメーカー-Pro データベースを設定してファイルメーカー Mobile と使用する方法と、ハンドヘルドに転送可能なデータベースを確認する方法について説明します。

ファイルメーカー Mobile と使用する ファイルメーカー-Pro データベースの設定


注意 データベースを設定するには、アクセス権に「レイアウトのデザイン」権限が必要です。

ファイルメーカー-Pro データベースを設定してファイルメーカー Mobile と使用するには、次の操作を行います。

1. ハンドヘルドに転送するファイルメーカー-Pro データベースを開きます。
2. [ファイル] メニューから [共有設定...] を選択します。
3. [共有設定] ダイアログボックスで、[Mobile コンパニオン] (Windows) または [Mobile Companion] (Mac OS) を選択します。




4. [設定...] (Windows) または [Settings...] (Mac OS) をクリックします。



5. [フィールド指定...] をクリックします。
6. [フィールド指定] ダイアログボックスの [フィールド名:] リストで、ハンドヘルドに転送するフィールドを選択して [追加] をクリックします。転送する各フィールドに対してこの手順を繰り返します。

最大で 50 のフィールドとフィールドのデータを転送することができます。転送できるのはテキスト、数字、日付、および時刻のフィールドタイプで、[フィールド名:] リストにはこれらのフィールドタイプのみが表示されます。




ハンドヘルドに転送するフィールドを選択します。

クリックしてハンドヘルド上でのフィールドの表示形式を指定します。

ハンドヘルド上でのフィールドの表示順を変更するには、[ハンドヘルド上のフィールド名:] でフィールドを選択して、[上へ移動] または [下へ移動] をクリックします。ハンドヘルドに表示する順にフィールドを配置します。

7. オプションで、ハンドヘルド上でのフィールドの表示形式を指定するには、[プロパティ] をクリックします。



クリックしてプロパティを表示または非表示にします。

使用できるオプションは、フィールドタイプと選択したプロパティによって異なります。

設定可能なオプション

データの入力形式を選択する

[ハンドヘルド上のフィールド名] リストでフィールドをクリックした後に行う操作

[形式:] リストから次のいずれかの形式を選択します。詳細はこの表の例を参照してください。

- テキストまたは数字フィールドには、[標準]、[ポップアップメニュー]、[ポップアップリスト]、[シングルチェックボックス]、または[コメント]があります。
- 日付フィールドには、[日付ピッカー]、[ポップアップメニュー]、または[ポップアップリスト]があります。
- 時刻フィールドには、[時刻ピッカー]、[ポップアップメニュー]、または[ポップアップリスト]があります。

データ入力に値一覧を使用する

[値一覧の使用:] から、データベースで定義された値一覧を選択します。関連データベースからの値一覧はサポートされません。

シングルチェックボックスでは、値一覧の最初の値のみがハンドヘルド上で表示されます。

ヒント 値が1つの値一覧を選択します。

フィールドのデータ変更を許可する


[フィールドへの入力の許可] を選択します。

空のフィールドに英字データを入力する際、最初の文字を大文字にする

[自動キャピタリゼーションの使用] を選択します。


フィールド名の代わりにカスタムラベルを表示する

[カスタムラベルの使用:] を選択してラベルのテキストを入力します。



8. フィールドの指定が完了したら、[OK] をクリックします。

9. [Mobile コンパニオン設定] ダイアログボックスで、ハンドヘルドに転送するレコードと、同期の際にレコードの競合を解決する方法を指定します。



レコードのサブセットのみをハンドヘルドに転送する場合は、[該当レコードのみ] を選択します。そして、ActiveSync または HotSync 機能を実行する前に転送するレコードを検索します。

同期処理は、まずハンドヘルドのレコードの変更内容でデスクトップ上のデータベースを更新し、ファイルメーカー Mobile がデスクトップ上のデータベースからハンドヘルドに最新の対象レコードを転送するという2つの手順で実行されます。

ハンドヘルド上のデータベースとデスクトップ上のデータベースの両方で同じレコードを変更した場合、ファイルメーカー Mobile は、同期の際に次のいずれかのオプションを使って競合を解決します。

選択するオプション	行う操作
-----------	------

レコードの複製	ハンドヘルド上のレコードをデスクトップ上のデータベースに複製して追加します。 重複したレコードの検索については、『ファイルメーカー Pro ユーザーズガイド』の 3-5 ページ「重複したレコードの検索」を参照してください。
---------	--

ハンドヘルドが上書き	ハンドヘルド上のレコードでデスクトップ上のレコードを置換します。
------------	----------------------------------

デスクトップが上書き	デスクトップ上のレコードでハンドヘルド上のレコードを置換します。
------------	----------------------------------

10. [OK] をクリックし、さらにもう一度 [OK] をクリックします。

共有する各データベースに対して手順 1 から 10 を繰り返します。

ハンドヘルドへダウンロード可能なデータベースの確認

ハンドヘルドへダウンロード可能なデータベースを確認するには、次の操作を行います。

1. [編集] メニューの [環境設定] (Windows) または [プレファレンス] (Mac OS) サブメニューから [アプリケーション...] を選択します。

Mac OS X [ファイルメーカー Pro] メニューの [プレファレンス] サブメニューから [アプリケーション...] を選択します。

2. [アプリケーション環境設定] (Windows) または [アプリケーションプレファレンス] (Mac OS) ダイアログボックスで、[プラグイン] タブをクリックします。

3. [Mobile コンパニオン] (Windows) または [Mobile Companion] (Mac OS) を選択します。

4. [設定...] をクリックします。

現在開かれていて、ハンドヘルドと同期をとることが可能なデータベースを表示します。



5. [終了] をクリックしてから、[OK] をクリックします。

第3章

ファイルメーカー Mobile for Palm OS の使用

この章では、Palm OS ハンドヘルド上のデータベースの使用方法について説明します。

ハンドヘルドへのファイルメーカー Pro データベースの転送

1 つまたは複数のデータベースをハンドヘルドに転送するには、次の操作を行います。

1. ファイルメーカー Pro で、ファイルメーカー Mobile で使用可能に設定したデータベースを開きます。

ハンドヘルドに転送するレコードが各データベースの該当レコードに含まれていることを確認します（詳細については、第2章「ファイルメーカー Mobile の設定」を参照してください）。

2. HotSync 機能を実行します。

注意 HotSync 機能の実行中はファイルメーカー Pro を操作しないでください。

ハンドヘルド上でデータベースを開く

ハンドヘルド上でデータベースを開くには、次の操作を行います。


1. ハンドヘルドのアプリケーションの起動画面で [FileMaker] アイコンをタップします。



[FileMaker] アイコンが表示されない場合は、アプリケーションのカテゴリーを「すべて」に変更します。

2. 一覧に表示されているデータベースをタップします。

データベースが名前順で表示されます。



データベースの一覧


レコードの表示

レコードは、詳細または一覧で表示できます。






一覧表示

詳細表示に切り替えるには、行の任意の場所をタップします。



詳細表示

操作	タップするアイコン
データベースの一覧を表示する	
レコードを一覧で表示する	
一度に1レコードを表示する	
一覧表示で列をスクロールする	
一覧表示で行を上下にスクロールする	
詳細表示でレコードをスクロールする	
詳細表示でフィールドをスクロールする	

ハンドヘルドのフロントパネルにあるスクロールボタンを押して操作することもできます。また、Sony ハンドヘルド上では、ジョグダイヤルナビゲータを使用してデータベースおよびレコードをスクロールすることもできます。

レコードに直接移動するには、[レコード] メニューから [レコードへ移動...] を選択し、レコード番号を入力して [OK] をタップします。

フィールドの表示形式は次のように変更できます。

操作	表示	スタイラスで行う操作
フィールドのサイズを変更する	一覧表示	フィールドラベルの間の境界線をタップ、ホールドします。
フィールドの表示順を変更する	一覧表示	フィールドラベルをタップ、ホールドして、新しい場所へドラッグします。
列のサイズまたは表示順の変更、あるいは列ラベルによるソートを有効 / 無効にする	一覧表示	[オプション] メニューから [一覧表示オプション...] を選択して目的のオプションを選択します。[OK] をタップします。

操作	表示	スタイラスで行う操作
フィールド内のテキストの幅、配置、または色を変更する	一覧表示	[オプション] メニューから [フィールドオプション...] を選択して目的のオプションを選択します。[OK] をタップします。 色オプションは、テキストの色をサポートするハンドヘルド上でのみ使用できます。
フィールドラベルの配置を変更する	詳細表示	[オプション] メニューから [詳細表示オプション...] を選択し、[フィールドラベル] ピックリストからオプションを選択します。[OK] をタップします。
レコードの変更を許可する	一覧表示	[オプション] メニューから [一覧表示オプション...] を選択して [一覧表示で編集] を選択します。[OK] をタップします。
レコードの変更を禁止する (読み取り専用表示)	詳細表示	[オプション] メニューから [詳細表示オプション...] を選択して [詳細表示で編集] の選択を解除します。[OK] をタップします。

レコードの追加

レコードを追加するには、[新規] をタップします。フィールドをタップして選択し、情報の入力を開始します。スタイラスで Graffiti エリアに Graffiti 文字を入力するか、スクリーンキーボードを使用します。新規レコードは最後のレコードの後に追加されます。

詳細表示では、Palm OS アドレスリストから電話番号を、[標準]、[ポップアップリスト]、または [コメント] 形式のフィールドに入力することができます。レコードを表示して調べたい人の名前を含むフィールドをタップし、[オプション] メニューから [アドレス参照] を選択します。

レコードの検索

レコードを検索するには、次の操作を行います。

1. [検索...] をタップします。
2. [フィールド:] で、検索するフィールドを選択します。
3. [検索:] に単語または検索する項目の最初の数文字を入力して、[OK] をタップします。

レコードのソート

レコードをソートするには、次の操作を行います。

1. [レコード] メニューから [ソート...] を選択します。
2. [フィールド:] で、ソートするフィールドを選択します。
3. [昇順] または [降順] を選択して、[OK] をタップします。

一覧表示ではフィールドラベルをタップしてレコードをソートすることもできます。下線がついたフィールドラベルは、レコードが現在そのフィールドでソートされていることを示します。この機能を有効または無効にするには、3-1 ページの「レコードの表示」を参照してください。

レコードの削除

ハンドヘルド上のデータベースからレコードを削除するには、次の操作を行います。

1. レコードを選択します。
2. [レコード] メニューから [レコード削除...] を選択します。

今回の HotSync 機能の実行で適合するレコードをデスクトップデータベースからも削除するには、[PC 上のオリジナルを削除] を選択します。

3. [OK] をタップして操作を確認します。


対象レコードの全レコードの削除

対象レコード内のすべてのレコードを削除するには、次の操作を行います。

1. [レコード] メニューから [対象レコード削除...] を選択します。
 今回の HotSync 機能の実行で適合するレコードをデスクトップデータベースからも削除するには、[PC 上のオリジナルを削除] を選択します。
2. [OK] をタップして操作を確認します。

ハンドヘルドからのデータベースの削除

ハンドヘルドからデータベースを削除するには、次の操作を行います。

1.  をタップしてデータベースの一覧を表示します。
2. [データベース] メニューから [データベースの削除...] を選択します。
3. データベースを選択して、[削除...] をタップします。次に [OK] をタップして操作を確認します。
4. [終了] をタップします。

設定

1. データベースを開いている状態で、[オプション] メニューから [設定...] を選択します。
2. 次のオプションを設定します。

操作	選択するオプション
Palm OS の [検索] コマンドで、使用中のファイルメーカー Mobile データベースを検索する	本体の検索機能を含む

操作	選択するオプション
----	-----------

HotSync 機能の実行中に、ファイルメーカー Mobile の .pdb ファイルのバックアップを作成します。バックアップされたファイルは、Palm ユーザディレクトリのバックアップディレクトリ (C:\Palm\ユーザ名\Backup など) に保存されます。	HotSync でバックアップ
---	-----------------

ヒント .pdb ファイルは、Palm データベースのファイルです。ファイルメーカー Mobile コンジットがインストールされていないコンピュータで HotSync 機能を実行する場合は、このオプションを選択します。また、バックアップユーティリティを使用して拡張カードにバックアップを作成している場合でも、このオプションを選択できます。

3. [OK] をタップします。

ハンドヘルドとコンピュータの間でのデータの同期

ハンドヘルドとコンピュータの間でデータを同期するには、次の操作を行います。

1. デスクトップ上でファイルメーカー Pro を起動します。

2. 同期するデータベースを開きます。

すべてのデータベースが Mobile コンパニオンで共有されていることを確認します。詳細は 2-1 ページの「ファイルメーカー Mobile と使用するファイルメーカー Pro データベースの設定」を参照してください。

転送するレコードが各データベースの該当レコードに含まれていることを確認します。

3. HotSync 機能を実行します。

注意 HotSync 機能の実行中はファイルメーカー Pro を操作しないでください。

第 4 章

ファイルメーカー Mobile for Pocket PC の使用

この章では、Pocket PC ハンドヘルド上のデータベースの使用方法について説明します。

ハンドヘルドへのファイルメーカー Pro データベースの転送

1 つまたは複数のデータベースをハンドヘルドに転送するには、次の操作を行います。

1. ファイルメーカー Pro で、ファイルメーカー Mobile で使用可能に設定したデータベースを開きます。

ハンドヘルドに転送するレコードが各データベースの該当レコードに含まれていることを確認します（詳細については、第 2 章「ファイルメーカー Mobile の設定」を参照してください）。

2. ActiveSync 機能を実行します。

警告 ActiveSync 機能の実行中はファイルメーカー Pro を操作しないでください。

注意 Pocket PC にダウンロードするデータベースはすべて「¥My Documents¥FileMaker」ディレクトリにダウンロードされます。

ハンドヘルド上でデータベースを開く

ハンドヘルド上でデータベースを開くには、次の操作を行います。

1. ハンドヘルドの [プログラム] フォルダで [FileMaker Mobile] アイコンをタップします。




2. 一覧に表示されているデータベースをタップします。




データベースの一覧

レコードの表示












レコードは、詳細または一覧で表示できます。



一覧表示



詳細表示

操作	タップするアイコン
データベースの一覧を表示する	
レコードを一覧で表示する	
一度に1レコードを表示する	
最初のレコードを表示する	
前のレコードを表示する	
次のレコードを表示する	
最後のレコードを表示する	
新規レコードを作成する	
レコードをソートする	
レコードを検索する	
ツールバーを表示/非表示にする	

レコードに直接移動するには、[レコード] メニューから [レコードへ移動...] を選択し、レコード番号を入力して [OK] をタップします。

フィールドの表示形式は次のように変更できます。

操作	表示	スタイラスで行う操作
フィールドのサイズを変更する	一覧表示	フィールドラベルの間の境界線をタップ、ホールドします。
フィールドの表示順を変更する	一覧表示	フィールドラベルをタップ、ホールドして、新しい場所へドラッグします。
列のサイズまたは表示順の変更、あるいは列ラベルによるソートを有効 / 無効にする	一覧表示	[ツール] メニューの [オプション...] から [一覧表示] タブを選択し、目的のオプションを選択します。[OK] をタップします。

操作	表示	スタイラスで行う操作
フィールド内の列の幅、配置、または色を変更する	一覧表示	フィールドをタップして、[ツール] メニューの [オプション...] から [フィールド] タブを選択して、オプションを選択します。[OK] をタップします。
大きいフォントを使用する	一覧表示	フィールドをタップして、[ツール] メニューの [オプション...] から [一覧表示] タブを選択して、オプションを選択します。[OK] をタップします。
レコードの変更を許可 / 防止する	一覧表示	[ツール] メニューの [オプション...] から [一覧表示] タブを選択し、[一覧表示で編集] を選択または選択解除します。[OK] をタップします。
レコードの変更を許可 / 防止する	詳細表示	[ツール] メニューの [オプション...] から [詳細表示] タブを選択し、[詳細表示で編集] を選択または選択解除します。[OK] をタップします。
フィールドラベルの配置を変更する	詳細表示	[ツール] メニューの [オプション...] から [詳細表示] タブを選択し、[フィールドラベル:] ピックリストからオプションを選択します。[OK] をタップします。
大きいフォントを使用する	詳細表示	[ツール] メニューの [オプション...] から [詳細表示] タブを選択し、[大きいフォントを使用] を選択します。[OK] をタップします。

レコードの追加

新規レコードを追加するには、[レコード] メニューから [新規レコード] を選択します。フィールドをタップして選択し、情報の入力を開始します。スタイラスで入力エリアに文字を入力するか、スクリーンキーボードを使用します。新規レコードは最後のレコードの後に追加されます。

既存のレコードをコピーするには、[レコード] メニューから [レコード複製] を選択します。フィールドをタップして選択し、既存の情報を変更します。スタイラスで入力エリアに文字を入力するか、スクリーンキーボードを使用します。新規レコードは最後のレコードの後に追加されます。

レコードの検索

レコードを検索するには、次の操作を行います。

1. [レコード] メニューから [レコード検索...] を選択します。
2. [フィールド:] で、検索するフィールドを選択します。
3. [検索:] に単語または検索する項目の最初の数文字を入力して、[検索] をタップします。

レコードのソート

レコードをソートするには、次の操作を行います。

1. [レコード] メニューから [ソート...] を選択します。
2. [フィールド:] で、ソートするフィールドを選択します。
3. [昇順] または [降順] を選択して、[ソート] をタップします。

一覧表示ではフィールドラベルをタップしてレコードをソートすることもできます。フィールドラベルの横の矢印は、レコードが現在そのフィールドでソートされていることを示します。この機能を有効または無効にするには、4-1 ページの「レコードの表示」を参照してください。

レコードの削除

ハンドヘルド上のデータベースからレコードを削除するには、次の操作を行います。

1. レコードを選択します。
2. [レコード] メニューから [レコード削除...] を選択します。

今回の ActiveSync 機能の実行で適合するレコードをデスクトップデータベースからも削除するには、[デスクトップ上のオリジナルを削除] を選択します。

3. [削除] をタップして操作を確認します。

対象レコードの全レコードの削除

対象レコード内のすべてのレコードを削除するには、次の操作を行います。


1. [レコード] メニューから [対象レコード削除...] を選択します。

今回の ActiveSync 機能の実行で適合するレコードをデスクトップデータベースからも削除するには、[デスクトップ上のオリジナルを削除] を選択します。

2. [削除] をタップして操作を確認します。

ハンドヘルドからのデータベースの削除

ハンドヘルドからデータベースを削除するには、次の操作を行います。

1.  をタップしてデータベースの一覧を表示します。
2. 削除するデータベースをタップ、ホールドします。
3. [削除] をタップします。
4. [はい] をタップして確認します。

ハンドヘルドとコンピュータの間でのデータの同期

ハンドヘルドとコンピュータの間でデータを同期するには、次の操作を行います。

1. デスクトップ上でファイルメーカー Pro を起動します。
2. 同期するデータベースを開きます。

すべてのデータベースが Mobile コンパニオンで共有されていることを確認します。詳細については、2-1 ページの「ファイルメーカー Mobile と使用するファイルメーカー Pro データベースの設定」を参照してください。

転送するレコードが各データベースの該当レコードに含まれていることを確認します。

3. ActiveSync 機能を実行します。

警告 ActiveSync 機能の実行中はファイルメーカー Pro を操作しないでください。

注意 Pocket PC ハンドヘルド上の「¥My Documents¥FileMaker」ディレクトリに保存されているデータベースのみが同期されます。

第5章

ファイルメーカー Mobile を使用するためのヒント

製品情報

最新の製品情報については、ファイルメーカー社のホームページ www.filemaker.co.jp をご覧ください。

フィールドの内容

ハンドヘルド上のデータベースにフィールドが表示されない場合は、ハンドヘルドにデータベースを転送する前にデスクトップ上で転送するフィールドが指定されていることを確認してください。2-1 ページの「ファイルメーカー Mobile と使用するファイルメーカー Pro データベースの設定」を参照してください。

フィールドの表示内容は、Palm OS ハンドヘルド上の画面のサイズに制限されます。フィールドの全内容を表示するには、フィールドの最後の行をタップしてスタイラスを下方方向にドラッグします。隠れていたテキスト（半角で最大 2000 文字）がスクロールして表示されます。一覧表示で、フィールドのサイズを変更することもできます。3-1 ページの「レコードの表示」を参照してください。

ハンドヘルド上でデータを入力したり変更したりできない場合は、フィールドまたはレコードが読み取り専用として設定されている可能性があります。

- ハンドヘルドにデータベースを転送する前に、[フィールド指定] ダイアログボックスで[フィールドへの入力の許可] が選択されていることを確認してください。2-1 ページの「ファイルメーカー Mobile と使用するファイルメーカー Pro データベースの設定」を参照してください。
- [一覧表示で編集] および [詳細表示で編集] がハンドヘルドで選択されていることを確認してください。3-1 ページの「レコードの表示」を参照してください。

フィールド定義

デスクトップ上でテキストフィールドを数字、日付、または時刻フィールドに変更すると、半角で 255 文字を超えるデータは削除されます。さらにハンドヘルド上で対応するフィールドのデータも変更している場合は、変更されたレコードデータはファイルメーカー Mobile によってコンマ区切りテキスト (.csv) ファイルに書き込まれ、HotSync 機能の実行時に Palm Desktop ソフトウェアのユーザディレクトリ内に保存されます。次に例を示します。

プラットフォーム ファイル

Windows	C:\Palm¥Palmユーザ名¥FileMaker Mobile¥データベース名.csv C:<「Application Data」フォルダ>FileMaker¥Mobile¥2.1¥<デバイス名>¥データベース名.csv
Mac OS	Palm:ユーザ:Palmユーザ名:データベース名.csv

注意 Palm のディレクトリおよびフォルダの場所については、Palm OS ハンドヘルドに付属のドキュメントを参照してください。

ファイルメーカー Pro の [レコードのインポート (取り込み)] コマンドを使用して、このデータをデスクトップデータベースにインポートすることができます。レコードを取り込んだら、コンマ区切りテキストファイルは削除します。詳細については、『ファイルメーカー Pro ユーザーズガイド』の第12章、「データのインポート / エクスポート (取り込み / 書き出し)」を参照してください。

ファイルメーカー Mobile の仕様

項目	上限
フィールド内の文字数	テキストフィールドには、半角で 2000 文字までのテキストを格納できます。数字、日付、および時刻フィールドには、半角で 255 文字までのテキストを格納できます。 半角 2000 文字を超える情報を含む 1 つまたは複数のテキストフィールドがレコードに含まれている場合、それらのレコードはハンドヘルドに転送されません。
ハンドヘルド上の 1 データベース当たりのフィールド数	50
ハンドヘルド上の 1 データベース当たりのレコード数	5000
1 ハンドヘルド当たりのファイルメーカー Pro データベースの数	50

注意 サイズの制限は、フィールド数とハンドヘルド上で使用できるメモリの容量によって異なります。

新しいハンドヘルドの使用

新しい別のハンドヘルドで動作するようにファイルメーカー Mobile をリセットできます。

1. 古いハンドヘルドとともに HotSync または ActiveSync 機能を実行して、データベースのバックアップを作成してください。

2. ファイルメーカー Pro で、[編集] メニューの [環境設定] (Windows) または [プレファレンス] (Mac OS) サブメニューから [アプリケーション...] を選択します。

Mac OS X [ファイルメーカー Pro] メニューの [プレファレンス] サブメニューから [アプリケーション...] を選択します。

3. [プラグイン] タブをクリックします。

4. [Mobile コンパニオン] (Windows) または [Mobile Companion] (Mac OS) が選択されていることを確認して、[設定...] をクリックします。

5. [Mobile コンパニオン] ダイアログボックスで [ユーザのリセット] をクリックします。

6. 新しいハンドヘルドにファイルメーカー Mobile アプリケーションをインストールします。

7. ハンドヘルドに転送するデータベースを設定します。

詳細については、第 2 章「ファイルメーカー Mobile の設定」を参照してください。

8. HotSync または ActiveSync 機能を実行して、新しいハンドヘルドにデータベースを転送します。

索引

記号

.pdb ファイル、バックアップを利用して作成 3-3
.prc ファイル 1-4

A

ActiveSync 4-4

H

HotSync
データの同期 3-4
同期オプション 2-3, 3-3

M

Mobile コンパニオンプラグイン
インストール 1-3
使用可能 2-1

S

Sony ジョグダイヤルナビゲータ 3-2

W

Web サイト
テクニカルサポート 1-1
ユーザ登録 1-1

あ

値一覧 2-2
新しいハンドヘルドの使用 5-2
アドレス参照 3-2, 4-3

い

一覧表示
オプション 3-2, 4-2
説明 3-1, 4-1

か

カスタマサポート 1-1

き

技術仕様 5-2

け

言語サポート 1-2, 1-4

こ

コメントフィールド 2-2
コンマ区切りテキストファイル 5-1

さ

削除
対象レコードの全レコード 3-3, 4-3
ハンドヘルド上のデータベース 3-3, 4-3
レコード 3-3, 4-3
サポート
カスタマ 1-1
テクニカル 1-1

し

時刻フィールド 2-2
システムの必要条件
Mac OS 1-3
Mac OS X 1-2

Palm OS 1-3
Pocket PC 1-3
Windows 1-2

仕様

データベース数 5-2
フィールド内の文字数 5-2
フィールドの数 5-2
レコードの数 5-2

詳細表示

オプション 3-2, 4-2
説明 3-1, 4-1

ジョグダイヤルナビゲータ 3-2

シングルチェックボックス 2-2

せ

製品のユーザ登録 1-1
設定 3-3

ち

チェックボックス 2-2

て

データ入力オプション 2-2
データの大文字使用 2-2
データの同期 2-3, 3-4, 4-4
レコードの競合の解決 2-3
データベース
最大数 5-2
ハンドヘルドへダウンロード可能 2-4
テキスト形式 2-2, 3-2, 4-2
テクニカルサポート 1-1

と

同期、インストール 1-3

トラブルシューティング 5-1

は

バックアップオプション、.pdb ファイルの作成 3-3

ハンドヘルド上でファイルを開く 3-1, 4-1

ひ

日付フィールド 2-2

標準フィールド形式 2-2

ふ

ファイル

Palm OS ハンドヘルド上で開く 3-1

Palm OS ハンドヘルドへの転送 3-1

Pocket PC ハンドヘルド上で開く 4-1

Pocket PC ハンドヘルドへの転送 4-1

コンマ区切りテキスト 5-1

ハンドヘルドへダウンロード可能 2-4

ファイルメーカー Mobile と使用する設定 2-1

ファイルメーカー Mobile のインストール
アプリケーションをハンドヘルドへ 1-4
プラグインおよび同期モジュール 1-3

ファイルメーカー Mobile の削除 1-5

ファイルメーカー Mobile のユーザ登録 1-1

ファイルメーカー Mobile のリセット 5-2

ファイルを開く

Pocket PC ハンドヘルド上 4-1

フィールド

サイズの変更 3-2, 4-2

最大数 5-2

最大文字数 5-2

順番の変更 3-2, 4-2

データ入力オプション 2-2, 3-2, 4-2

電話番号の入力 3-2, 4-3

ハンドヘルドからの喪失 5-1

ハンドヘルドへの転送を指定 2-1

非表示の内容 5-1

表示オプション 2-2, 3-2, 4-2

プロパティ 2-2

変更

タイプ 5-1

定義 5-1

変更の防止 2-2, 5-1

ラベル 2-2, 3-2, 4-2

フィールドタイプ、変更 5-1

フィールド定義、変更 5-1

フィールドのプロパティ 2-2

プラグイン

インストール 1-3

使用可能 2-1

ほ

ポップアップメニュー 2-2

ポップアップリスト 2-2

本体の検索機能オプション 3-3

ら

ラベル、フィールド 2-2, 3-2, 4-2

れ

レコード

Palm OS ハンドヘルド上での検索 3-3

Pocket PC ハンドヘルド上での検索 4-3

最大数 5-2

削除 3-3, 4-3

ソート 3-3, 4-3

対象レコードの全レコードを削除 3-3, 4-3

追加 3-2, 4-3

同期の際の競合の解決 2-3

ハンドヘルド上での検索 3-3, 4-3

表示 3-1, 4-1

変更の防止 3-2, 4-2, 5-1

レコードの検索

ActiveSync 機能の実行前 4-1, 4-4

HotSync 機能の実行前 2-3, 3-1, 3-4

Palm OS ハンドヘルド上 3-3

Pocket PC ハンドヘルド上 4-3

検索オプション 3-3

ハンドヘルド上 3-3, 4-3

レコードのソート 3-3, 4-3

レコードの追加 3-2, 4-3

レコードの表示 3-1, 4-1

レコード表示。詳細表示を参照